

Рыжаков Николай Игоревич

**Система управления производством
кабельных сборок и жгутов "Орбита"**

Инструкция по установке и конфигурированию

Шаг 1: Подготовка к установке

Перед установкой программы необходимо убедиться соответствует ли компьютер техническим и программным требованиям.

Минимальные технические требования:


- Процессор 2ГГц (x64);
- ОЗУ 4Гб;
- Свободное место на жестком диске 1Гб.

Требования к программному обеспечению:

- ОС Windows 7 x64 или Windows Server 2012/2016
- Microsoft .NET Framework Version 4.6.1 или выше


Шаг 2: Установка системы Орбита

- Запустите установочный файл "*Орбита Cable MES.msi*"
- В начале установке будет предложено ознакомиться с лицензионным соглашением, для продолжения необходимо подтвердить согласие и нажать кнопку "*Установить*".




**Может потребоваться разрешение внесения изменений на компьютере (Нажмите "Да")*

- Дождитесь окончания установки




- После завершения установки нажмите кнопку "Готово" (опцию «Запустить конфигурактор» оставьте включенной).




Шаг 3: Конфигурирование системы

- В начале работы конфигуратора необходимо дождаться установки СУБД, после чего нажать кнопку *"Далее"*.



- Будет предложено выбрать имя хоста и порт сервера Орбита (рекомендуется использовать предложенные по умолчанию значения). Нажать кнопку "Применить", дождаться настройки сервера и продолжить, нажав кнопку "Далее".

Конфигуратор сервера Орбита

 Система управления производством
кабельных сборок и жгутов


Имя хоста и порт сервера Орбита

Имя хоста или IP-адрес интерфейса


Номер сетевого порта

Host ORBITA_SERVER:4367
Сохранение настроек... ok
Настройка Брандмауэра Windows... ok
Настройка службы Orbita Cable MES... ok
Настройка сервера успешно выполнена.


- Далее необходимо импортировать файлы лицензий из пакета установки. Нажмите кнопку «Импортировать файлы лицензий».




- В открывшемся окне выбрать директорию с файлами лицензий (*.license) из пакета установки



- После импорта файлов лицензий дождитесь успешного запуска службы сервера Орбита и нажмите кнопку "Открыть страницу с приложениями".




- Запишите указанный в адресной строке браузера путь к странице установки клиентских приложений



Шаг 4: Установка клиентских приложений

- На персональных компьютерах, предназначенных для работы с системой Орбита, откройте в браузере страницу установки клиентских приложений по адресу, записанному в ходе выполнения Шага 3 настоящей инструкции.




- Скачайте и установите требуемые приложения по ссылкам на странице установки клиентских приложений.

Шаг 5: Наполнение справочников

- Начните работу с системой с наполнения справочников в приложении «Орбита Технологическая подготовка» согласно руководству эксплуатации на систему Орбита
- Имя пользователя администратора: **admin**
- Пароль администратора: **admin**

Орбита - Вход в систему



ОРБИТА

Имя пользователя

Пароль

